

Stina - Instruktion till webbanvändare

Webbanvändare loggar in med personligt användarnamn. Om användarnamnet är *kopplat till maskinlag* kan webbanvändaren endast ansluta till de arbetsordrar som maskinlaget är planerade på.

Webbanvändare med *titta-behörighet* kan ansluta till alla arbetsordrar.


Inloggning, utloggning och stänga applikation/webbläsare

Stänger du Stina utan att logga ut finns arbetsordrarna sparade i appen/webbläsaren. Väljer du att logga ut så laddas de arbetsordrar du anslutit till automatiskt ner vid inloggning. Nedladdning av arbetsorder kräver internetkoppling.

För Offline-läge se rubrik **Offline**.

Stina i mobiltelefon

Installera helst Stina som applikation eftersom det ger optimal/bästa användarupplevelsen. Ett annat alternativ är att använda mobiltelefonens inbyggda webbläsare. Kartöversikten är startsida och via ikoner i nedre delen kan du växla till lista med arbetsordrar eller visa övriga funktioner, t ex inställningar och körkarta.



Lista med arbetsordrar

Arbetsordrar som webbanvändaren anslutit till visas i *Listan*. Från denna vy kan du växla till vy med översiktskarta.

Hantera arbetsorder

Stina-status	AO	Namn	Planerad start	AG	Ansk	M-stam	M3fub	
Ny	AI1434	Stoppstängslet Norsj	2023-03-14	FA	ES	0.18	1 273	⋮

I *Listan* når du menyfunktioner vid 3 prickar, se röda pilen, för att hantera en arbetsorder

Aktivera arbetsorder

Du ska *Aktivera* en arbetsorder för att kunna arbeta i körkartan och kunna se vad andra användare gjort. Klicka/touch på raden för en arbetsorder i *Listan* för att öppna arbetsordern (se bilden ovan).

Ny arbetsorder

För att kunna aktivera en arbetsorder med Stina-status **Ny** måste du göra en obligatorisk en-gångs-läsning av flikar i *Avverkningsdirektivet*. Funktionen *Aktivera* blir tillgänglig när flikar med röd markering i *Avverkningsdirektivet* har öppnats. Se bilden ovan hur du hanterar en arbetsorder, välj *Visa Avverkningsdirektiv*.

Synkronisering

Synkronisering mellan användare och maskiner i samma arbetsorder sker automatiskt. För att manuellt begära en synkronisering finns funktioner både från körkartan och på startsidan. Synkronisering innefattar delning av både körstråk och inritade kartobjekt mellan användare och maskiner, samt information från server om t ex nya och uppdaterade arbetsordrar från andra system.

Automatisk synkronisering kräver en internetuppkoppling. För Offline-läge se kapitel **Offline**.

Inaktivera arbetsorder


En *Aktiv* arbetsorder blir automatiskt *Inaktiv* om du *Aktiverar* en annan arbetsorder. Du kan också manuellt välja att *Inaktivera* en arbetsorder. Se bilden ovan hur du hanterar arbetsorder, välj *Inaktivera*.

Uppdatering av klienten


Nedladdning av uppdaterad version av Stina sker automatiskt. Du får en fråga för uppdatering och beslutar själv om du vill uppdatera direkt eller automatiskt få nya versionen nästa gång du startar applikationen.

Ansluten webbanvändare

Som webbanvändare måste du initialt själv ansluta till arbetsorder genom funktionen *Anslut till arbetsorder* i översiktsvyn. Du kan själv ta bort dig som ansluten webbanvändare från en arbetsorder, se bild nedan.



Aktiv arbetsorder



I körkartan är tillgängliga kartverktyg placerade till höger i applikationen. Högra bilden ovan visar utseenden med liten bildskärm, t ex mobiltelefon.

Kartverktyg kan vara t ex

- visa och dölja bakgrundskartor och körstråk
- rita ut egna kartobjekt, naturhänsyn, startpunkt
- visa information om kartobjekt
- markera position i kartan och söka position i kartan

Aviseringar

Aviseringar visas i en lista i applikationens överkant. Aviseringar är antingen information om nya och uppdaterade arbetsordrar, eller avisering om inritade viktigare kartobjekt, t ex hänsyn.

Position och GPS/System

Larm indikeras i applikationens vänstra överkant. **Positionsalarm** aktiveras om aktuell GPS-position är utanför åtgärdsyta. **GPS/Systemlarm** aktiveras när respektive *GPS*, *Synkronisering* eller *Internet* inte är tillgängliga.

Offline

- Manuell import av ny arbetsorder. Om du är offline från start måste du hämta arbetsorder på fil via Prolog.
- För att synkronisera körstråk och inritade kartobjekt offline görs först en *Manuell export* från en webbanvändare/maskin och sedan görs *Manuell synkronisering* för den andra webbanvändaren/maskinen som arbetar med samma arbetsorder. Se bilden på sidan 1 hur du hanterar arbetsorder för att nå funktionerna.

Inställningar

- Anpassa vissa färger och former i kartan
- Anpassa GPS och synkroniseringsintervall